

	METRVM GLOSSARIVM QVANTITATIVM SILVARVM Versão 1 Online - 09/10/2008	Apresentação A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Referências
---	--	---



Tabela de volume

Tipo de Verbete: conceito.

Definição: Tabela que apresenta o volume de árvores individuais em função de medidas da árvore, geralmente DAP, altura e quociente de forma. Antes que o uso de calculadoras e computadores eletrônicos se tornasse corrente, os modelos de predição de volume eram ajustados, mas no lugar de apresentara equação matemática do modelo, que constitui uma equação de volume, construía-se uma tabela. Por tradição, os nomes dos tipos de tabelas de volume são usados para designar os tipos de equações de volume.

Ver também: [Equação de volume](#).

Leitura: [Husch et. al, 1982](#); [Batista, 1998](#); [Machado e Figueiredo filho, 2003](#).

Tamanho de amostra

Tipo de Verbete: grandeza.

Definição: Número de unidades amostrais utilizadas numa amostragem ou levantamento. Para métodos de área fixa, deve ser indicado o tamanho da parcela. Nos métodos de amostragem por parcelas de área variável ou unidades amostrais não-superficiais, basta indicar o número de pontos amostrais incluídos no levantamento.

Ver também: [Intensidade de amostragem](#).

Unidade: grandeza adimensional.

Notação: \$ n \$.

Toragem

Tipo de Verbete: conceito.

Definição: Ato de seccionar o tronco de uma árvore em toras. Em sentido figurado designa o ato de subdividir o tronco de uma árvore em secções para realização da cubagem rigorosa. Dentre as formas de se realizar a toragem para cubagem rigorosa, destacam-se: (1) toragem em comprimentos fixos de 1 ou 2 m, medindo-se sempre a área transversal nas extremidades e aplicando-se uma fórmula de cubagem; (2) toragem em posições fixas onde se mede com maior frequência às áreas transversais na base do tronco, onde se encontra a maior parte do volume, como por exemplo: 0 m; 0,1 m; 0,3 m; 1,0 m; 1,3 m (DAP); 2,3 m; 3,3 m. (3) Cubagem em posições relativas, onde se mede em posições do tronco relativas à altura total da árvore, como por exemplo: 0 %, 10 %, 30 %, 50 %, 70 % e 90 %.

Ver também: [Cubagem rigorosa](#).

Leitura: [Batista,1998](#).

Trena

Tipo de Verbete: instrumento.

Definição: Instrumento para medição de distância. Consiste em uma fita graduada em centímetros e metros enrolada em um carretel. As mais comuns são de 20, 30 e 50 metros e feitas de fibra de vidro ou aço.

Tubo de Panamá

Tipo de Verbete: instrumento.

Definição: Instrumento simples utilizado na amostragem por enumeração angular em áreas planas. Consiste em um tubo metálico de 20 cm que com uma mira em uma extremidade e um orifício de visada ou ocular em outra. O tubo de panamá possui apenas um fator de área basal. Os mais comuns são os de 1, 2 ou 4 metros quadrados por hectare.



From:

<http://insilvaarbores.com.br/Philodendros/> - **Philodendros**

Permanent link:

<http://insilvaarbores.com.br/Philodendros/doku.php?id=metrvm:glossarivm:glossarivm01:t>

Last update: **2022/11/24 14:13**

